

בחרו את סוג המכשיר שברשותכם:



Apple



LG

SAMSUNG

SAMSUNG



Huawei



OnePlus



XIAOMI

htc

HTC

MEIZU

MEIZU

Xiaomi



Xiaomi Mi A1



Xiaomi Redmi Note 4

בחירת דגם

Xiaomi Mi A1

הסבר:


הגדרות APN הינם הגדרות אשר באמצעות הגדרתם ניתן לבצע גלישה דרך הרשת הסלולרית של המכשיר או קבלה של הודעות מולטימדיה MMS. בדרך כלל ההגדרות מועברות אל מכשיר עם הכנסת כרטיס ה-SIM ובצורה אוטומטית אך בדגמים מסוימים יש להגדירם בצורה ידנית.

מדריך להגדרת ה-APN


1. יש ללחוץ על סמל הגדרות




2. ללחוץ על עוד



3. ללחוץ על רשתות סלולריות




6. בשם יש להזין we, ב- APN להזין we ולרדת למטה להמשך הגדרות




5. ללחוץ על סמל + (הוספה)




4. ללחוץ על סים we ולאחר מכן על Access Point Names



11. לבחור ב- 4G לגלישה ב 4G דור 4



10. יש לחזור להגדרות רשת (Cellular network settings) וללחוץ על מצב רשת סוג רשת מועדף



Xiaomi



Xiaomi Mi A1



Xiaomi Redmi Note 4

בחירת דגם

Xiaomi



Xiaomi Mi A1



Xiaomi Redmi Note 4

בחירת דגם

Xiaomi Redmi Note 4

הסבר:


הגדרות APN הינם הגדרות אשר באמצעות הגדרתם ניתן לבצע גלישה דרך הרשת הסלולרית של המכשיר או קבלה של הודעות מולטימדיה MMS. בדרך כלל ההגדרות מועברות אל מכשיר עם הכנסת כרטיס ה-SIM ובצורה אוטומטית אך בדגמים מסוימים יש להגדירם בצורה ידנית.

מדריך להגדרת ה-APN


1. יש ללחוץ על סמל הגדרות




2. ללחוץ על כרטיסי SIM & רשתות סלולריות



3. ללחוץ על נתונים סלולריים




4. ללחוץ על שמות של נקודות גישה




5. ללחוץ על צור APN חדש




6. בשם יש להזין we, ב-APN להזין we ולרדת למטה להמשך הגדרות




7. בסוג APN יש להזין default, בפרוטוקול APN ונדידה לבחור ב IPv4/IPv6




8. יש ללחוץ על עוד ולאחר מכן שמור




9. יש לוודא ש we מסומן




10. להפעלת נדידה יש ללחוץ על נדידה בינלאומית




11. ללחוץ על נדידת נתונים




12. לבחור באפשרות "תמיד"



13. יש לחזור להגדרות כרטיס SIM וללחוץ על סוג רשת מועדף



14. לבחור באפשרות "העדף LTE" לגלישה ב 4G דור 4



LG



LG G4


LG G4

הסבר:


הגדרות APN הינם הגדרות אשר באמצעות הגדרתם ניתן לבצע גלישה דרך הרשת הסלולרית של המכשיר או קבלה של הודעות מולטימדיה MMS. בדרך כלל ההגדרות מועברות אל מכשיר עם הכנסת כרטיס ה-SIM ובצורה אוטומטית אך בדגמים מסוימים יש להגדירם בצורה ידנית.

מדריך להגדרת ה-APN


1. יש ללחוץ על סמל הגדרות



2. ללחוץ על רשתות למעלה ולאחר מכן על עוד






3. ללחוץ על רשתות ניידות




4. ללחוץ על שמות נקודות גישה

5. ללחוץ על סמל אפשרויות ולאחר מכן יצירת APN חדש


6. בשם יש להזין we, ב-APN להזין we ולרדת למתמשך הגדרות




9. יש לוודא ש we מסומן




8. ללחוץ על סמל אפשרויות מלעלה ולאחר מכן על שמור




7. בסוג APN יש להזין default, בפרוטוקול APN ונדידה לבחור ב IPv4/IPv6




9. יש לוודא ש we מסומן



8. ללחוץ על סמל אפשרויות מלעלה ולאחר מכן על שמור



7. בסוג APN יש להזין default, בפרוטוקול APN ונדידה לבחור ב IPv4/IPv6



iPhone



iPhone 6


iPhone 6

הסבר:

הגדרות APN הינם הגדרות אשר באמצעות הגדרתם ניתן לבצע גלישה דרך הרשת הסלולרית של המכשיר או קבלה של הודעות מולטימדיה MMS. בדרך כלל ההגדרות מועברות אל מכשיר עם הכנסת כרטיס ה-SIM ובצורה אוטומטית אך בדגמים מסוימים יש להגדירם בצורה ידנית.

מדריך להגדרת ה-APN

1. יש ללחוץ על סמל הגדרות



2. ללחוץ על סולרי



3. ללחוץ על אפשרויות נתונים סולריים



< LTE
 שיחות ונתונים

<
 רשת נתונים סלולרית

15:08 LTE WE

נתונים סלולריים

נתונים סלולריים

we	APN
שם משתמש/ת	
סיסמה	
הגדרת LTE (לא חובה)	
APN	
שם משתמש/ת	
סיסמה	
הודעות מוליטימדיה	
APN	
שם משתמש/ת	
סיסמה	
MMSC	

15:08 LTE WE

נתונים סלולריים

[>](#)

APN

שם משתמש/ת

סיסמה

MMSCMMSC

פרוקסי ל-MMS

גודל מירבי להודעת MMS

כתובת פרופיל MMS UA

נקודת גישה אישית


we	APN
----	-----

שם משתמש/ת


סיסמה

אפס את ההגדרות

7. לחזור לקטגוריית סלולרי וללחוץ על שיחות ונתונים



8. לבחור ב-LTE



Meizu



Meizu M5


Meizu M5

הסבר:


הגדרות APN הינם הגדרות אשר באמצעות הגדרתם ניתן לבצע גלישה דרך הרשת הסלולרית של המכשיר או קבלה של הודעות מולטימדיה MMS. בדרך כלל ההגדרות מועברות אל מכשיר עם הכנסת כרטיס ה-SIM ובצורה אוטומטית אך בדגמים מסוימים יש להגדירם בצורה ידנית.

מדריך להגדרת ה-APN


1. יש ללחוץ על סמל הגדרות




2. ללחוץ על כרטיסי SIM ורשתות




3. ללחוץ על שמות APN




4. ללחוץ על כרטיס we



5. ללחוץ על הוסף APN






6. בשם יש להזין we, ב- APN להזין we ולרדת למטה להמשיך הגדרות



בסוג APN יש להזין default, בפרוטוקול APN לבחור ב IPv4/IPv6 ולאחר מכן ללחוץ על שמירה

8. יש לוודא ש we מסומן ב-V


9. יש לחזור לכרטיסי SIM ורשתות ולאחר מכן ללחץ נדידת נתונים



10. יש להפעיל נדידת נתונים לסים we



11. יש לחזור לכרטיסי סיום ורשתות ולוודא שנמצאים במצב רשת דור 4



HTC



HTC 10


HTC 10

הסבר:


הגדרות APN הינם הגדרות אשר באמצעות הגדרתם ניתן לבצע גלישה דרך הרשת הסלולרית של המכשיר או קבלה של הודעות מולטימדיה MMS. בדרך כלל ההגדרות מועברות אל מכשיר עם הכנסת כרטיס ה-SIM ובצורה אוטומטית אך בדגמים מסוימים יש להגדירם בצורה ידנית.

מדריך להגדרת ה-APN


1. יש ללחוץ על סמל הגדרות



2. ללחוץ על תקשורת נתונים סלולרית




3. ללחוץ על שמות נקודות גישה




4. ללחוץ על סמל + (הוספה)



5. בשם יש להזין we, בנקודת גישה להזין we ולרדת למטה להמשך הגדרות






6. בסוג נקודת גישה יש להזין default, בפרוטוקול נקודת גישה ונדידה לבחור ב IPv4/IPv6.




ש ללחוץ על סמל אפשרויות בצד שמאל למעלה ולאחר מכן שמור

8. יש לוודא ש we מסומן

9. יש לחזור להגדרות רשת וללחוץ על מצב רשת



10. לבחור באפשרות אוטומטי 2G/3G/4G לגלישה ב 4G דור 4



Samsung




Samsung Note 4

1. יש ללחוץ על סמל הגדרות




2. ללחוץ על חיבורים ולאחר מכן על רשתות נוספות



3. ללחוץ על רשתות תקשורת סלולרית




4. ללחוץ על שמות נקודות גישה



5. ללחוץ על סמל + (הוספה)






6. בשם יש להזין we, ב-APN להזין we ולרדת למטה להמשך הגדרות



7. בסוג APN יש להזין default, בפרוטוקול APN ונדידה
לבחור ב IPv4/IPv6

8. ללחוץ על סמל אפשרויות מלעלה ולאחר מכן על שמור

9. יש לחזור לרשתות תקשורת סלולרית וללחוץ על מצב
רשת



10. לבחור באפשרות LTE/WCDMA/GSM לגלישה ב 4G דור 4

